EasyStack
易捷行云

Kubernetes容器服务

运维指南



产品版本: v7.0.1

发布日期: 2026-11-14

© 北京易捷思达科技发展有限公司

目录

1 运维指南 1
1.1 运维管理 1

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司

1 运维指南

1.1 运维管理

文档说明

使用范围

- 读者对象：运维工程师
- 适用版本：V7.0.1

修订记录

文档版本	修订日期	修订内容
01	2026-11-13	初稿

常规运维

本章节主要介绍该云产品的一些常规运维操作。

创建集群后从“基础网络服务”切换为“独享型负载均衡服务”提供Load Balancer能力

适用场景

本小节用于在当Kubernetes容器服务集群创建之后，需要从“基础网络服务”切换为“独享型负载均衡服务”来提供LoadBalancer能力。

操作步骤

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司

当没有安装「独享型负载均衡器服务」的情况下，创建集群，LoadBalancer默认的固化配置是lbaas。需要根据以下操作步骤来切换成“独享型负载均衡服务”提供能力：

1. 安装云产品“SDN网络服务”和“独享型负载均衡服务”。
2. 在每个master上访问文件路径 "/etc/kubernetes/cloud-config"，进行按步骤进行以下修改。
3. 查看lbass的一般配置文件，如下所示：

```
[Global]
auth-url=http://keystone.openstack.svc.cluster.local:80/v3
user-id=7b4473c80acf40a0a2f2f5bd2b85ee73
password=XJa7hvy9uSwJEm5QAT
trust-id=dc968cda09034f178576638a8d5b23aa
ca-file=/etc/kubernetes/ca-bundle.crt
region=RegionOne
[LoadBalancer]
use-octavia=False
subnet-id=febe831d-d4ff-4d98-b5eb-7922c8f50fca
floating-network-id=66388334-acb9-4032-9cbf-80b209ac8146
create-monitor=yes
monitor-delay=1m
monitor-timeout=30s
monitor-max-retries=3
lb-provider=haproxy
[BlockStorage]
bs-version=v2
ignore-volume-az=True
```

4. 修改参数 `use-octavia=True` ，并移除 `lb-provider=haproxy` 。
5. 按以下指令操作重启静态 Pod，以生效配置。

```
mv /etc/kubernetes/manifests/cloud-controller-manager.manifest   /tmp/cloud-controller-manager.manifest
```

```
mv   /tmp/cloud-controller-manager.manifest /etc/kubernetes/manifests/cloud-controller-manager.manifest
```

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：
北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123
南京分公司：
江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101
上海office：
上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204
成都分公司：
成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：
contact@easystack.cn (业务咨询)
partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)
marketing@easystack.cn (市场合作)
training@easystack.cn (培训咨询)
hr@easystack.cn (招聘咨询)

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司