

容器镜像服务 使用手册

产品版本: v6.1.1 发布日期: 2025-07-08



目录

1	版本说明1	
	1.1 版本说明书1	
2	产品介绍3	
	2.1 什么是容器镜像服务3	
	2.2 使用场景5	
	2.3 基本概念6	
	2.4 产品获取8	
	2.5 权限说明9	
	2.6 使用限制10	0
	2.7 与其他服务的关系1	1
3	快速入门12	2
	3.1 操作指引12	2
	3.2 创建工作空间14	4
	3.3 上传镜像1	5
4	用户指南20	0
	4.1 镜像管理20	0
	4.2 工作空间22	2
5	常见问题24	4
	5.1 推送镜像报错24	4



6	部署指南	26
	6.1 部署边界	·26
	6.2 部署形态	·27
	6.3 兼容性列表	- 29
	6.4 安装部署手册	31
7	,升级指南	32
	7.1 示例	- 32
8	运维指南	· 33
	8.1 运维指南模板	33
9	API参考	• 38
	9.1 API文档模板	[,] 38



1 版本说明

1.1 版本说明书

版本信息

产品名称	产品版本	发布日期
容器镜像服务	V6.1.1	2025-07-31

更新说明

新增功能

• 增加监控告警能力

优化功能

- 升级harbor组件到社区2.5.5版本
- 升级redis到7.2.2版本
- 适配EOS 6.2.1

已修复问题

- 修复云产品节点异常时,无法上传镜像的问题
- 修复redis组件异常,无法上传镜像的问题
- 修复镜像过多列表页加载过慢的问题
- 修复没有dockerversion字段带来的无法push镜像问题





• 平台版本至少为v6.2.1



2 产品介绍

2.1 什么是容器镜像服务

容器镜像服务提供容器镜像全生命周期管理功能,同时可通过工作空间进行资源隔离与共享。基于容器镜像服 务可以灵活、可靠地管理容器镜像,为快速部署容器化服务提供支撑。

容器镜像服务简化了容器镜像仓库的搭建运维工作,并联合安全容器实例、Kubernetes容器服务等云产品, 打造云上使用容器的一体化体验。



简单易

容器镜像服务的管理控制台简单易用,支持镜像的全生命周期管理。

• 安全可控

完善的镜像权限管理体系,支持创建并使用租户私有镜像,同时确保镜像的分享安全,团队的协作便利。

• 统一管理

与云平台鉴权与管理统一,支持租户隔离。

• 无缝集成

整合DevOps流水线,实现自动构建并发布镜像;整合安全容器实例、Kubernetes容器服务,实现通过镜像 便捷部署容器服务。

主要功能

工作空间

通过工作空间可以对容器镜像进行资源隔离和共享。每个项目可以拥有多个工作空间,但每个工作空间只能 属于一个项目。通过公开的工作空间,可将容器镜像分享给其它项目的成员使用。关于工作空间及其中的镜 像操作权限详细说明如下表:



提示:

云管理员可查看和管理平台中所有工作空间和容器镜像。

项目	本项目内成员	其它项目的成员
私有工作空间及其中 的镜像	查看、上传、Push、Pull、编 辑、删除	无
公开工作空间及其中 的镜像	查看、上传、Push、Pull、编 辑、删除	可查看、Pull镜像,不具备工作空间 相关权限

• 镜像推送

用户可以对已经打包好的镜像进行页面上传操作,上传配置中可以指定上传的目标工作空间,如果当前镜像版本已经存在,已存在的镜像版本将被覆盖。

此外,还支持通过Docker客户端和containerd客户端直接推送镜像到镜像仓库。Push镜像操作页中,用户 可使用界面提示中的用户名和密码信息获取镜像仓库权限,根据两种容器引擎的操作提示进行镜像仓库登录 与镜像推送操作。

• 镜像管理

对已经创建的镜像,可以查看/修改镜像描述、查看/删除镜像版本等。根据访问级别,容器镜像分为自有镜 像和共享镜像:

- 。 自有镜像: 上传至本项目下的工作空间(无论是公开或私有)中的容器镜像。
- 。 共享镜像: 由其它项目共享而来的镜像, 即其它项目的公开工作空间中上传的镜像。

• 垃圾回收

因为镜像是分层的,通过界面删除镜像只是软删除,虽然界面查询不到,但是实际上还保留在物理磁盘中。 云平台提供垃圾回收操作,将没有使用到的镜像资源从磁盘中删除。



2.2 使用场景

• 容器化持续部署

容器镜像服务与DevOps流水线紧密结合,可实现源代码更新自动触发镜像构建,发布镜像到仓库及使用镜像部署服务。

• 镜像生命周期管理

提供镜像构建、镜像页面上传、镜像客户端推送、下载、删除等完整的生命周期管理能力。仓库中的容器镜 像可供安全容器服务、Kubernetes容器服务云产品部署容器服务。

• 微服务架构支持

微服务架构适用于构建复杂的应用,将单体应用从不同维度拆分成多个可管理的微服务,并可以自由选择开 发技术,每个服务也可独立部署与扩展。应用通过微服务拆分,用户只需关注每个微服务迭代,由平台提供 调度、编排、部署和发布能力。

• 弹性伸缩

根据访问流量进行业务策略化伸缩,避免流量激增扩容不及时导致系统故障,以及平时闲置资源造成的浪费。工作负载对应的一组Kubernetes Pod的CPU、内存负载平均值超过阈值时,可实现Pod层面的弹性伸缩。当集群资源不足时,可快速扩容集群节点,承载更多容器运行。



2.3 基本概念

容器镜像

就像创建云主机需要云主机镜像一样,创建容器也需要容器镜像。容器镜像是一个模版,是容器应用打包的标 准格式,部署容器实例时需要指定所使用的容器镜像。

容器镜像仓库

仓库(Repository)是集中存储镜像的地方。容器、容器镜像和容器镜像仓库的关系如图。

	容器
构建 运行	
容器镜像	
推送 拉取	
	容器镜像仓库

Docker

Docker是一个开源的容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然 后发布到任何流行的Linux机器或Windows 机器上。容器镜像服务兼容Docker容器引擎,支持Docker客户端推 送镜像到仓库。



Containerd

Containerd早期作为Docker容器引擎的一个组件,负责的正是管理容器生命周期的工作。目前,Containerd已从Docker中被剥离出来,形成开放容器接口(OCI)标准的一部分,仍然可以进行容器生命周期管理,包括容器镜像的传输和存储、容器的执行和管理、存储和网络等。容器镜像服务兼容Containerd客户端推送镜像到仓库。



2.4 产品获取

1. 获取并安装"容器镜像服务"云产品。

在顶部导航栏中,依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[云产品],进入"云产品"页面获取并安装"容器镜 像服务"云产品。具体的操作说明,请参考"产品与服务管理"帮助中"云产品"的相关内容。

2. 访问容器镜像服务。

在顶部导航栏中,依次选择[产品与服务]-[容器服务]-[容器镜像服务]后,即可访问对应服务。



2.5 权限说明

本章节主要用于说明容器镜像服务各功能的用户权限范围。其中, √代表该类用户可对云平台内所有项目的 操作对象执行此功能, **XX项目**代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户 无权限执行此功能。

功能		云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
	信息展示	\checkmark	
	上传镜像	仅Default/admin项目	仅已加入项目
培偽答珥	Push镜像	仅Default/admin项目	
说诼吕垤	删除镜像版本	\checkmark	
	编辑	\checkmark	
	删除	\checkmark	
	信息展示	\checkmark	
	创建工作空间	仅Default/admin项目	
工作空间	访问设置	\checkmark	仅已加入项目
	执行垃圾回收	\checkmark	
	删除	\checkmark	



2.6 使用限制

- 界面上传容器镜像时文件大小不得超过2GB(通过客户端上传时无限制)。
- 支持tar、tar.gz格式。
- 制作镜像和上传镜像的容器引擎客户端建议为1.10.0及以上。



2.7 与其他服务的关系

服务	关系说明
Kubernetes容器服务	创建工作负载时需要指定使用的容器镜像。
安全容器实例	创建安全容器实例时需要指定使用的容器镜像。



3 快速入门

3.1 操作指引





流程说明:

流程	说明	
创建工作空间	上传容器镜像时必须选择该镜像所属的工作空间。若所需工作空间不存在,请先行 创建。	
上传镜像	上传镜像包括界面上传和客户端推送。	



3.2 创建工作空间

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[工作空间]菜单项,进入工作空间管理页面。

3. 单击 创建工作空间 , 弹出创建工作空间对话框。

4. 配置参数, 单击 创建 完成操作。

创建工作空间		Х
部门		
default		
项目		
admin		
名称		
名称		
访问级别		
● 私有 ○ 公:	Π	
	取消创建	
参数	说明	
访问级别	* 私有:该工作空间内的容器镜像仅对本项目内的成员 *公开:该工作空间内的容器镜像对平台所有项目的成	可见。 员可见。



3.3 上传镜像

界面上传

提示:

如果上传的镜像版本已经存在,已存在的镜像版本将被覆盖。

- 1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。
- 2. 在左导航树单击[镜像管理]菜单项,进入镜像管理页面。
- 3. 单击 上传镜像 , 弹出上传镜像对话框。
- 4. 选择镜像所属工作空间,单击 上传文件,选择镜像文件,单击上传,等待上传完成。



上传镜像

Х

文件大小不得超过 2 GB, 支持 tar、tar.gz格式, 建议上传1.10.0及以上容 器引擎客户端版本制作的镜像压缩包。 如果您上传的镜像版本已经存在,已存在的镜像版本将被覆盖,请谨慎操 作。

部门

项目

admin

*工作空间

请选择

*镜像

上传文件 请选择文件

取消

客户端上传

支持从Docker客户端和Containerd客户端中直接推送镜像到镜像仓库。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[镜像管理]菜单项,进入镜像管理页面。

3. 单击 Push镜像,弹出Push镜像对话框。

4. 若使用Containerd引擎,则选择"Containerd"页签,并按照页面提示进行操作。若使用Docker引擎,则选 择"Docker"页签,并按照页面提示进行操作。



提示:

- 。 界面提示中的用户名和密码信息是平台根据项目自动生成的,可直接复制使用。
- 。 推送镜像时若出现报错, 可参考常见问题章节的说明。



Push镜像
Containerd Docker
主机安装Containerd版本建议为v1.0及以上。
1.以root用户登录containerd所在的主机。主机/etc/hosts文件中需要配置平台 访问地址(172.4t===)与镜像仓库域名(hub.ecns.io)的映射。
2.上传镜像
\$ sudo ctr -n k8s.io image tag {镜像名称}:{版本} hub.ecns.io/{工作空间}/{镜 像名称}:{版本} \$ sudo ctr -n k8s.io image push -u ZXM5ZTNmNDF }:4a5ff9a83ed0811ec612 [#] :-k
hub.ecns.io/{工作空间}/{镜像名称}:{版本}
确认
Push镜像
Push镜像 Containerd Docker
Push镜像 Docker Containerd Docker 主机安装Docker版本建议为1.10.0及以上。
Push镜像 Containerd Docker 主机安装Docker版本建议为1.10.0及以上。 1.以root用户登录docker所在的主机。主机/etc/hosts文件中需要配置平台访问地址(172.4))与镜像仓库域名(hub.ecns.io)的映射。
Push镜像 Containerd Docker 主机安装Docker版本建议为1.10.0及以上。 1.以root用户登录docker所在的主机。主机/etc/hosts文件中需要配置平台访问地址(172.4))与镜像仓库域名(hub.ecns.io)的映射。 2.使用您的用户名和密码登录镜像仓库。
Push镜像 Containerd Docker tdngggDocker版本建议为1.10.0及以上。 1.以root用户登录docker所在的主机。主机/etc/hosts文件中需要配置平台访问地址(172.41111)与镜像仓库域名(hub.ecns.io)的映射。 2.使用您的用户名和密码登录镜像仓库。 \$ sudo docker login -u 4a5ff9a83ed0811ec6 * sudo docker login -u 4a5ff9a83ed0811ec6 * sudo docker login -u 4a5ff9a83ed0811ec6
Push镜像 Containerd Docker 主机安装Docker版本建议为1.10.0及以上。 1.以root用户登录docker所在的主机。主机/etc/hosts文件中需要配置平台访 问地址(172.4) 1.以root用户名和密码登录镜像仓库。 2.使用您的用户名和密码登录镜像仓库。 \$ sudo docker login -u 4a5ff9a83ed0811ec6 文M5ZTNmNDF 1.上传镜像

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司



\$ sudo docker push hub.ecns.io/{工作空间}/{镜像名称}:{版本}

确认



4 用户指南

4.1 镜像管理

查看镜像详情

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[镜像管理]菜单项,进入镜像管理页面。

3. 单击待查看详情的镜像名称链接,进入镜像详情页面。

4. 查看镜像详细信息,如占用空间、版本、描述信息等。

参数	说明
下载次数	容器镜像被拉取的次数
镜像地址	在客户端中可通过镜像地址拉取镜像

编辑镜像

本功能用于修改镜像描述信息。描述内容支持使用Markdown格式。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

- 2. 在左导航树单击[镜像管理]菜单项,进入镜像管理页面。
- 3. 单击待编辑镜像对应操作栏的编辑, 弹出编辑镜像对话框。

4. 修改描述内容, 单击确认 完成操作。

删除镜像

本功能用于删除镜像的版本或删除镜像。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[镜像管理]菜单项,进入镜像管理页面。

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司



- 若删除镜像,则在镜像列表中勾选一个或多个待删除的镜像,单击 删除,弹出删除镜像对话框,单击 删除 完成操作。
- 若想删除镜像的版本,单击镜像名称链接进入镜像详情页面。在"镜像版本"页签下选择一个或多个待删除的版本,单击 删除,弹出删除镜像版本对话框,单击 删除完成操作。



4.2 工作空间

查看工作空间详情

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[工作空间]菜单项,进入工作空间管理页面。

3. 单击待查看详情的工作空间名称链接,进入工作空间详情页面。

4. 查看详细信息, 如空间中包含的镜像等。

工作空间访问设置

本功能用于修改工作空间的访问级别。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[工作空间]菜单项,进入工作空间管理页面。

3. 单击待设置访问级别的工作空间操作栏的访问设置, 弹出访问设置对话框。

4. 设置访问级别,单击确认完成操作。

执行垃圾回收

本功能用于删除后端存储中已删除的镜像,释放存储资源。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[工作空间]菜单项,进入工作空间管理页面。

3. 单击 执行垃圾回收,等待执行完成即可。

删除工作空间

提示:

删除工作空间会同时删除空间中的所有镜像。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务/容器服务/容器镜像服务]菜单项,进入容器镜像服务页面。

2. 在左导航树单击[工作空间]菜单项,进入工作空间管理页面。



- 3. 单击待删除的工作空间操作栏的删除, 弹出删除工作空间对话框。
- 4. 单击 **删除** 完成操作。



5 常见问题

5.1 推送镜像报错



runtime git:(cgroup) docker push hub.ecns.io/library/fio:latest
The push refers to repository [hub.ecns.io/library/fio]
Get https://hub.ecns.io/v2/: x509: certificate signed by unknown authority

runtime git:(cgroup)



Docker客户端

 编辑 daemon.json 文件,默认位置为 /etc/docker/daemon.json (Linux系统)或
 C:ProgramDatadockerconfigdaemon.json (Windows系统)。若使用的是Docker Desktop for Mac或 Docker Desktop for Windows,点击Docker图标,选择 Preferences (Mac) or Settings (Windows),选择 Docker Engine 。如果 daemon.json 文件不存在,请自行创建。假设文件中没有其他设置,它应该包含 以下内容:



2. 重启Docker使修改生效。

Containerd客户端

编辑 /etc/containerd/config.toml 文件:

• 在 [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry] 处添加:



```
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."hub.ecns.io"]
```

[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."hub.ecns.io".tls] insecure_skip_verify = true

• 在 [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors] 处添加:

```
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."hub.ecns.io"]
endpoint = ["https://hub.ecns.io"]
```



6 部署指南

6.1 部署边界

说明节点规格、配置要求等信息。



6.2 部署形态



适用对象

营销侧支撑人员

术语定义

术语	定义
建议值	单region 节点规模最佳实践
标称值	单region 节点规模技术上限

注意事项 (可选)

- 以下内容仅限定在生产环境且标准产品3控的场景
- 单region节点数大于128,请联系对应产品营销经理

部署形态与节点规模对应关系

部署形态	建议值	标准值
超融合部署	3-18	3-128
云部署	6-128	6-1024



可销售产品与部署形态对应关系

可销售产品	超融合部署	云部署	
ECF x86 云基础设施	支持/不支持		
ECF x86 高性能云基础设施一体机			
ECS Stack x86 云化超融合			
ECF Arm 云基础设施			
ECF Arm 高性能云基础设施一体机			

部署形态与节点角色的对应关系

部署形态	控制节点	控制存储节点	融合节点	云产品节点	-
超融合部署	支持/不支持				
云部署					

部署形态与节点角色组合方式对应关系

部署形态一

	融合节点	云产品节点	计算存储节点
组合1			
组合2			
组合3			



6.3 兼容性列表

适配清单-产品级

供应商	型号	配置信息	部件供应商/型 号	FW	硬

适配清单-POC级

供应商	型号	配置信息	部件供应商/型 号	FW	硬 [,]

CPU兼容性列表

序号	供应商	型号	架构	兼容版本

网卡兼容性列表

序号	供应商	网卡型号	兼容版本

RAID卡兼容性列表





序号	供应商	RAID卡型号	兼容版本

GuestOS兼容性列表

序号	系统类型	操作系统版本	兼容版本

商业存储兼容性列表



6.4 安装部署手册

概述

安装前准备

安装流程

步骤一





7 升级指南

7.1 示例

待补充内容



8 运维指南

8.1 运维指南模板

此模板使用前必读:

- 下述_斜体_内容为模板示例,在实际写作中请根据写作需求进行修改。
- 下述 蓝色区块 内容为模板使用说明,用于提供对应章节的写作说明,请在实际写作中删除。
- 除上述说明内容外,其余内容直接复制粘贴使用即可。
- 此外, 如有其他内容/章节的写作需求, 可自行添加或联系文档部提供支持。

文档说明

使用范围

- 读者对象: 运维工程师
- 适用版本: V6.0.2

运维报修

- 客服电话: 400-648-5123 转3转2
- SLA: 7X24
- 项目经理: xxx 136xxxxxxxx
- 交付架构师: xxx 130xxxxxxxx
- *工程师: xxx 130xxxxxxxx*

修订记录

文档版本	修订日期	修订内容





文档版本	修订日期	修订内容
02	2022-01-20	

- 新增xxx。
- 修改xxx。
- 删除xxx。||01|2022-01-01|第一次正式发布。|

注意事项

(可选)本章节用于说明运维操作前或过程中,运维人员需要注意并遵守的相关事项。若无,可删除此 章节。

常规运维

本章节主要介绍该云产品的一些常规运维操作。

本章节用于放置一些常规/例行/日常的运维操作,如获取并安装云产品、升级云产品、删除云产品、扩/ 缩容等。

运维标题一(要求:简洁、准确)

适用场景

本小节用于说明此运维操作的常见使用场景,即:在什么场景下,需要执行此操作。

前提条件

本小节用于说明此运维操作的前置条件准备,即:必须满足什么条件,此操作才能执行。

操作步骤

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司



本小节用于说明此运维操作的具体操作步骤。

结果验证

(可选)本小节用于说明如何验证此运维操作成功执行。若无需验证,可删除此小节。

后续处理

(可选)本小节用于说明完成此运维操作后,还需要执行的其他相关操作。如:一云多芯在成功激活多 架构后,还需扩容异构节点和创建可用区才可使用。如无后续处理操作,可删除此小节。

运维标题二

故障诊断

本章节主要介绍该云产品的一些常见故障及对应处理方案。

故障标题一

现象描述

本小节用于说明此故障所呈现出来的表面现象,以便用户根据所描述的现象,快速识别此故障。

告警信息

(可选)本小节用于说明在云平台的云监控服务中,查看到的告警信息的标题。若此故障不在云平台提示,可删除此小节。

问题定位

(可选)本小节用于说明如何进一步定位/判断此故障的具体问题,用于准确识别此故障。如在现象描述 章节能够准确说明,可删除此小节。



问题原因

本小节用于说明引起此故障的准确原因或所有可能原因。当为单个原因时,直接说明即可,无需使用下述无序列表。当为多个原因时,请使用以下形式说明。

- 原因1: xxx。
- 原因2: xxx。
- 原因3: xxx。

解决方案

本小节用于说明此故障的具体解决方案。当问题原因为多个,且需要逐个处理时,请使用以下形式,逐 个说明。

• 原因1: xxx。

具体处理步骤。

• 原因2: xxx。

具体处理步骤。

• 原因3: xxx。

具体处理步骤。

故障标题二

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司



附录

(可选)本章节用于放置一些运维时需要用到的相关内容,或需要了解的相关知识,如:常见运维命 令、对运维类组件/概念/术语等的说明等。



9 API参考

9.1 API文档模板

一级规格(例:云主机)

二级规格(例:启动云主机)

功能介绍

说明该操作实现的功能或效果,例:启动已停止的云主机并将其状态更改为"ACTIVE"。

前提条件(可选)

若执行本操作前存在必要的前提条件,请说明;若无,则删除。

接口约束(可选)

若执行本操作存在限制或注意事项,请说明;若无,则删除。

注意接口约束与前提条件的区别:

- 前提条件强调必须先做了什么才能执行本操作;
- 接口约束强调与本操作相关的注意,例如本操作带来的重要影响,执行本操作时不宜进行的其它操作等。

URI

示例: POST /v2.1/{project_id}/servers/{server_id}/action

说明:需使用"行内代码"样式。



参数	是否必选	描述

请求消息

参数	参数类型	是否必选	描述

响应消息

参数	参数类型	描述

请求示例



正常响应示例


```
"self": "http://keystone-
api.openstack.svc.cluster.local:35357/v3/users/5df4ae79648b4d7e954382da88cc6
9ef"
        },
        "extra": {
            "user_type": "individual",
            "user_role": "domain_member"
        },
        "enabled": true,
        "user_type": "individual",
        "email": null,
        "user_role": "domain_member",
        "id": "5df4ae79648b4d7e954382da88cc69ef",
        "domain_id": "default",
        "password_expires_at": null
    }
}
```

正常响应代码

例:200

错误码

例:400,401

咨询热线: 400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司:

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123 南京分公司:

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office:

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司:

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱:

contact@easystack.cn (业务咨询) partners@easystack.cn(合作伙伴咨询) marketing@easystack.cn (市场合作) training@easystack.cn (培训咨询) hr@easystack.cn (招聘咨询)