

高性能云存储 用户指南

产品版本: v6.0.1

发布日期: 2024-12-18

目录

1 用户指南	1
1.1 查看节点组详情	1

1 用户指南

1.1 查看节点组详情

本功能用于查看高性能节点组及高性能云服务节点详细信息。

- 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能云服务管理]菜单项，进入“高性能云服务管理”页面。
- 在高性能节点组列表中查看高性能节点组信息，展开节点组可查看高性能云服务节点信息。

高性能云服务管理

高性能云服务管理为用户提供高性能云服务激活的功能；可在高性能云服务管理页面查看高性能云服务的状态。

名称	状态	高性能节点组服务状态	操作																								
group1	● 激活成功	● 服务降级	激活节点组																								
<table><thead><tr><th>高性能云服务节点名称</th><th>节点角色</th><th>高性能云服务状态</th><th>物理盘健康状态</th><th>高性能云盘挂载个数</th><th>高性能云盘挂载总容量</th></tr></thead><tbody><tr><td>node-4</td><td>融合节点</td><td>● 运行中</td><td>● 健康</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>node-5</td><td>融合节点</td><td>● 运行中</td><td>● 健康</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>node-6</td><td>融合节点</td><td>● 运行中</td><td>● 非健康</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>				高性能云服务节点名称	节点角色	高性能云服务状态	物理盘健康状态	高性能云盘挂载个数	高性能云盘挂载总容量	node-4	融合节点	● 运行中	● 健康	0	0	node-5	融合节点	● 运行中	● 健康	0	0	node-6	融合节点	● 运行中	● 非健康	0	0
高性能云服务节点名称	节点角色	高性能云服务状态	物理盘健康状态	高性能云盘挂载个数	高性能云盘挂载总容量																						
node-4	融合节点	● 运行中	● 健康	0	0																						
node-5	融合节点	● 运行中	● 健康	0	0																						
node-6	融合节点	● 运行中	● 非健康	0	0																						
group2	● 激活成功	● 运行中	激活节点组																								

高性能云存储节点组信息说明

高性能节点组状态说明

说明：高性能节点组状态即高性能节点组的激活状态，包含：“待激活”，“激活中”、“激活成功”、“激活失败”状态。

状态	说明
待激活	即高性能节点组还未激活。待激活：包含两种场景，一是安装高性能云存储后未进行过初始化配置操作，二是有扩容或更换磁盘等维护操作后未重新激活。
激活中	激活过程的中间状态。
激活成功	节点组内的高性能云服务均为可用状态，即高性能节点组可提供高性能云服务。
激活失败	激活节点组验证未通过。

高性能节点组服务状态说明

说明：高性能节点组服务状态是指高性能节点组的健康状态，包含：“-”、“运行中”、“服务降级”、“不可用”状态。

状态	说明
-	节点组首次激活操作前、激活操作完成前、节点组处于“待激活”状态时，高性能节点组服务状态展示为“-”。
运行中	高性能节点组内所有节点均能正常提供高性能能力，即所有节点是运行中状态。
服务降级	高性能节点组中仅部分节点可提供高性能能力。
不可用	高性能节点组内所有节点均不可用。

高性能云服务状态说明

说明：高性能云服务状态是指高性能节点组内的高性能云服务节点提供高性能能力的状态，包含：“-”、“运行中”、“不可用”状态。

状态	说明
-	节点组首次激活操作前、激活操作完成前、节点组处于“待激活”状态时，高性能云服务节点的高性能云服务状态展示为“-”。
运行中	云主机能调度到该节点。
不可用	云主机不能调度到该节点。

物理盘健康状态说明

说明：物理盘健康状态是指高性能云服务节点上物理磁盘的健康状态，包含：“健康”、“非健康”。

状态	说明
健康	高性能磁盘分区正常。
非健康	高性能磁盘分区发生错误。

说明：

高性能节点组的状态因扩容节点而变为“待激活”时，该节点组内所有节点的部分信息在列表展示中会变为“-”，具体包括“高性能云服务状态”、“物理盘健康状态”、“高性能云盘挂载个数”、“高性能云盘挂载总容量”。本现象不会对使用高性能云存储服务的云主机和云硬盘造成影响，待高性能节点组激活完成后，这部分信息将正常显示。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)