

应用中心 部署指南

产品版本: v6.0.1

发布日期: 2023-06-20

目录

1 部署指南	1
1.1 安装部署手册	1

1 部署指南

1.1 安装部署手册

概述

对于发布/更新的云产品服务是需要通过OTA Server导入最新的云产品包数据，从而可以持续使用云产品的新能力，同时升级过程中不会导致业务中断。

说明：

云产品使用请参考云管理员指南或提供的对应云产品使用手册。

安装前准备

获取所需云产品包

组件	架构	软件包名称	获取方式
云产品包	Arm	例如：applicationCenter-arm_6.0.1.zip	请联系技术支持
	X86	例如：applicationCenter-x86_6.0.1.zip	

安装流程

步骤一、导入云产品包

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[平台基础配置]，即可进入“平台基础配置”页面，选择 平台和云产品升级 标签页，在OTA配置项中，点击 OTA数据管理 按钮（使用平台OTA服务器时，才会出现此按钮），进入“OTA数据管理”页面，点击 导入数据 按钮，按照要求上传云产品包文件。如图：

导入数据



导入

上传文件

请选择文件

取消

导入

步骤二、获取云产品

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[云产品]，即可进入“云产品”列表页面，点击应用中心云产品进入“详情页”，点击 获取按钮，上传云产品的许可文件。如图：



应用中心

云应用全生命周期管理服务。

请选择订阅类型

付费 ∨

* 上传许可文件



将文件拖动到此可上传
或
[选择文件](#)

许可文件是获取云产品的唯一授权凭证。

获取

步骤三、安装云产品

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[已购买云产品]，即可进入“已购买云产品”列表页面，选中应用中心云产品，点击安装按钮。如图：

安装云产品



确认安装云产品-应用中心?

您可以在云产品详情的版本管理查看安装进度。

版本号: v6.0.2

资源需求: vCPU:3; 内存:6GiB

权限声明: 拒绝使用持久化存储

取消

确认

步骤四、查看云产品安装进度

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[已购买云产品]，点击应用中心云产品，进入云产品详情页，查看云产品安装进度。如图：

版本信息

安装云产品 ?

暂停



下载中... 下载速度: 26.9MB/s

36%

检查依赖资源



下载云产品

84% 

校验云产品



导入云产品



安装云产品



步骤五、安装完成

云产品安装完成后，即可获取云产品提供的功能。在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[应用中心]，就可以看到产品相应功能了。如图：

概览 产品与服务 ▲ ↻

Q 搜索

- 监控与管理**
 - 云监控服务
 - 标签管理
 - 配额管理
 - 主机高可用记录
- 资源编排**
 - 可视化编排
 - 编排部署
- 运维管理**
 - 自动化中心
 - 平台升级
- 网络**
 - 网络
 - 虚拟网卡
 - 安全组
 - 路由器
 - 公网IP
 - 网络拓扑
- 应用中心**
 - 全部应用
 - 应用管理
 - 已安装应用
- 配置中心**
 - 平台基础配置
 - 主机高可用配置
- 产品与服务管理**
 - 云产品
 - 已购买云产品
 - 快捷访问
- 身份与访问管理**
 - 部门
 - 项目
 - 用户
 - 用户组
 - 角色
 - 策略
 - 应用身份管理
 - OAuth 授权管理

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)