EasyStack
易捷行云

高性能云存储

升级指南



产品版本: v6.2.1
发布日期: 2025-06-10

© 北京易捷思达科技发展有限公司

目录

1 升级指南 ---------- 1
1.1 升级指南手册 ---------- 1

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司

1 升级指南

1.1 升级指南手册

一、高性能升级前必读

本文档描述的高性能升级指的是 高性能 612 升级到 高性能 621。高性能 601 及高性能 602 不能 升级到 高性能 612，更不能 升级到 高性能 621。

高性能软件由 ***应用软件*** 和 ***系统软件*** 组成。通常 ***应用软件*** 的更新高性能云产品即可；***系统软件*** 的更新需要 `高性能节点管理` 页面点击 `升级节点` 成功后才能生效。本次升级既更新了 ***应用软件*** 也更新 ***系统软件***，因此需要更新高性能云产品并 `升级节点` 。

`升级节点` 时不需要特别腾空节点，但是需要一个物理节点一个物理节点的升级。

二、高性能升级前置条件

1. 检查环境中的高性能云产品版本必须是 6.1.2 。如果不满足条件，请参考 高性能6.1.2升级指南。

2. 监控告警中没有高性能相关告警。

3. 建议升级 cinder 并更新高性能商业存储对接包。

三、高性能升级前准备

需要准备的软件：

软件	架构	软件信息	获取方式
(md5).es	arm	arm平台高性能621升级包	网盘获取
(md5).es	x86	x86平台高性能621升级包	网盘获取

四、高性能升级步骤

步骤1：导入高性能621升级包到平台内置ota

具体操作请参考： 上传高性能包到621平台内置ota server

步骤2： 升级高性能云产品

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[产品与服务管理]-[已购买云产品]菜单项，进入“已购买云产品”页面。

2. 勾选 `高性能云存储` ，点击 `升级`

步骤3：升级高性能节点

高性能云产品升级完成后，逐台执行升级高性能节点的操作。

在每次执行升级高性能节点前，需要检查监控告警是否有高性能相关告警，确保监控告警没有高性能相关才能执行升级操作。

升级高性能存储节点

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]菜单项，进入“高性能节点管理”页面。

2. 点击需要升级节点的 `升级节点` 按钮。

步骤4：升级完成

所有高性能节点升级完成后，高性能升级完成。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：
北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123
南京分公司：
江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101
上海office：
上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204
成都分公司：
成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：
contact@easystack.cn (业务咨询)
partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)
marketing@easystack.cn (市场合作)
training@easystack.cn (培训咨询)
hr@easystack.cn (招聘咨询)

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司